FUJIFILM

ApeosWare Management Suite 2
액세서리 도구 도움말

주의
(1) 본 매뉴얼의 편집 , 변경 또는 무단 전재를 하지 마십시오 .
(2) 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 .
(3) 본 매뉴얼에 기재되어 있는 화면이나 일러스트는 하나의 예입니다 . 사용하시는 기종이나 소프트웨어 , OS 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

“ 매뉴얼과 액세서리 도구에 대하여 ”, “ 본서의 표기 ”, 및 상표에 대해서는 《설정 설명서》를 참고하여 주십시오 .

인터넷 홈페이지에서 제품 정보를 제공하고 있습니다 .
홈페이지 주소는 https://www.fujifilm.com/fbglobal/eng/product/aw_manage_suite 입니다 .

2021 년 6 월 - 제 1 판 (GM1209K2-1)
©FUJIFILM Business Innovation Corp. All rights reserved.

목차

목차 2

1 Data Input Console 도움말

Data Input Console 란 ? 4
조작 순서 5
메뉴와 대화상자 6
메뉴 6
대화상자 7
조작 설명 12
Data Input Console 의 시작 / 종료 12
설정 데이터 가져오기 12
데이터 편집 13
데이터를 반영 16
설정 내용을 내보내기 17
로그 설정 17
홈 페이지 표시 17
버전 표시 18
백업 , 복원 18

2 Diagnostics Utility 도움말

Diagnostics Utility 란 ? 19
조작 순서 20
메인 화면 및 대화상자 21
메인 화면 21
대화상자 24
조작 설명 26
Diagnostics Utility 시작 / 종료 26
통신 상황을 토대로 오류 진단 27
Windows/ 로그 정보를 검색하여 오류 진단 28
기록할 로그 정보 설정 29
버전 정보 확인 29
로그 일괄 표시 30
화면 정보 30
시작 31

3 Popup Messenger 도움말

Popup Messenger 란 ? 32
조작 설명 33
초기 설정의 순서 33
메인 화면 34
[Popup Messenger] 대화상자 34
환경 설정 대화상자 34
[Popup Messenger Version Information] 대화상자 34
프린터 작업의 설정 화면 35
[인쇄 세부 정보] 창 35
[작업 이름 변경] 창 36
[비밀번호 입력] 창 37
[모든 사용자 계정 선택] 창 37
취소 통지 창 38

1 Data Input Console 도움말

Data Input Console 란 ?

Data Input Console 은 ApeosWare Management Suite 를 초기 설정할 경우나 운용 중에 다음 정보를 일괄등록합니다 .

- 기계 정보
- 메일박스
- 주소록
- 논리 프린터 정보
- 프린터 정보

또한 ApeosWare Management Suite 에 설정되어있는 상기의 정보를 검색 , 편집하고 , ApeosWare Management Suite 에 다시 등록 할 수 있습니다 .

Data Input Console 에서 설정 가능한 정보를 " 속성 " 이라고 합니다 .

조작 순서

Data Input Console 을 사용하여 ApeosWare Management Suite 의 속성을 일괄 설정하는 조작 순서를 설명합니다 .

1. Data Input Console 을 시작합니다 .
   정보를 검색합니다 .
   - ApeosWare Management Suite 에서 불러오기
   - CSV 파일에서 불러오기
2. 데이터를 편집합니다 .
3. 편집한 데이터를 ApeosWare Management Suite 에 반영합니다 .

   보충

   편집한 내용을 CSV 파일로 내보내기할 수도 있습니다 .
4. 반영 결과를 확인합니다 .
5. Data Input Console 을 종료합니다 .

메뉴와 대화상자

메뉴

[파일] 메뉴

- [시스템에서 속성 가져오기]
  [가져올 속성 지정] 대화상자를 표시합니다 .
- [시스템에 속성 설정]
  [설정할 속성 지정] 대화상자를 표시합니다 .
- [내보내기 (CSV)]
  [내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시되므로 내보내기 할 시트를 지정합니다 .
- [작업 상태 저장]
  데이터 입력 영역에 입력한 값을 저장합니다 .
- [종료]
  Data Input Console 을 종료합니다 .

[편집] 메뉴

- [잘라내기]
  선택한 셀의 데이터를 잘라냅니다 .
- [복사]
  선택한 셀의 데이터를 복사합니다 .
- [붙여넣기]
  잘라내기 또는 복사한 데이터를 선택한 셀에 붙여 넣습니다 .
- [삭제]
  선택한 셀의 데이터를 삭제합니다 .
- [검색]
  셀에 입력된 값을 검색합니다 .

[도구] 메뉴

- [로그 설정]
  [로그 설정] 대화상자를 표시합니다 .

[도움말] 메뉴

- [도움말]
  본 도움말이 표시됩니다 .
- [홈 페이지]
  ApeosWare Management Suite 의 제품 소개 홈 페이지 또는 FUJIFILM Business Innovation 의 홈 페이지를 표시합니다 .
  - [ApeosWare Management Suite]
    웹 브라우저에서 ApeosWare Management Suite 의 제품 소개 홈 페이지를 표시합니다 .
  - [FUJIFILM Business Innovation]
    웹 브라우저에서 FUJIFILM Business Innovation 의 홈 페이지를 표시합니다 .
- [버전 정보]
  Data Input Console 의 버전을 표시합니다 .

대화상자

언어 선택

Data Input Console 에 사용할 언어를 선택합니다 .

언어

Windows 의 국가 및 언어 옵션 에서 시스템 로캘에 설정된 언어와 [영어] 중에서 선택합니다 .

[확인]

설정한 내용을 저장하고 대화상자를 닫습니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

검색

데이터 입력부의 데이터를 검색합니다 .

검색할 내용

검색할 내용을 입력합니다 . 0~512 자까지 입력할 수 있습니다 .

한글과 영문을 함께 입력할 수 있습니다 .

검색 방법

다음 중에서 선택합니다 .

- 완전 일치 검색
  [검색할 내용] 에 입력한 문자와 완전히 일치하는 문자를 검색합니다 .
- 일부 포함 검색
  [검색할 내용] 에 입력한 문자가 일부 포함되어 있는 문자를 검색합니다 .

[다음 검색]

데이터 입력부를 검색하여 검색 조건과 일치하는 셀로 커서를 이동합니다 .

활성화된 시트만 검색 대상이 됩니다 .

선택한 셀의 상태에 따라 검색 대상 셀이 달라집니다 .

- 셀을 1 개만 선택한 경우
  시트에 있는 모든 셀이 검색 대상에 포함됩니다 .
- 셀을 여러 개 선택한 경우
  선택한 셀만 검색 대상에 포함됩니다 .

검색 조건과 일치하는 셀이 없는 경우에는 " 검색 조건에 일치하는 데이터를 찾을 수 없습니다 " 라는 메시지가 표시됩니다 .

[닫기]

검색을 종료하고 대화상자를 닫습니다 .

로그 설정

동작 로그의 출력 위치와 동작 로그로 출력할 로그의 종류를 설정합니다 .

로그에 기록할 오류 종류

출력할 로그의 종류를 설정합니다 .

- 오류
  장애 로그만 출력합니다 .

- 오류 / 경고
  장애와 경고 로그를 출력합니다 .
- 오류 / 경고 / 정보
  장애 , 경고 , 정보 로그를 출력합니다 .

저장 위치

로그 파일을 저장할 폴더를 입력합니다 . 0~260 자까지 입력할 수 있습니다 .
한글과 영문을 함께 입력할 수 있습니다 .
초기 설정은 "{ 데이터 저장 장소 폴더 }\Data\Logs\Tools" 입니다 .

[찾아보기]

[폴더 찾아보기] 대화상자를 표시합니다 . 이 대화상자에서 로그 파일을 저장할 폴더를 지정합니다 .

[확인]

설정한 내용을 저장하고 대화상자를 닫습니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

버전 정보

Data Input Console 의 버전 정보를 표시합니다 .

[닫기]

대화상자를 닫습니다 .

가져올 속성 지정

속성을 검색할 대상을 지정합니다 . 속성의 항목을 선택 할 수 있습니다 .

기계 정보

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 기계 정보 속성을 검색할 때에 체크박스를 선택합니다 .

논리 프린터 정보

ApeosWare Management Suite 에서 사용할 논리 프린터의 속성을 검색하려면 체크박스를 선택합니다 .

주소록

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 주소록의 속성을 검색할 때에 체크박스를 선택합니다 .

메일박스

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 메일 박스의 속성을 검색할 때에 체크박스를 선택합니다 .

프린터 정보

ApeosWare Management Suite 에 사용된 프린터 정보의 속성을 검색할 때 이 확인란을 선택하십시오 .

[시작]

이 대화상자를 닫고 , 속성 검색을 시작합니다 .
속성 검색 중에는 [속성 가져오기] 대화상자에 진행상황이 표시됩니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

설정할 속성 지정

속성을 설정하는 대상을 지정합니다 . 복수의 항목을 선택 할 수 있습니다 .

기계 정보

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 기계 정보 속성을 설정할 때에 체크박스를 선택합니다 .

논리 프린터 정보

ApeosWare Management Suite 에서 사용할 논리 프린터의 속성을 설정할 때에 체크박스를 선택합니다 .

주소록

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 주소록의 속성을 설정할 때에 체크박스를 선택합니다 .

메일박스

ApeosWare Management Suite 에서 사용하는 메일 박스의 속성을 설정할 때에 체크박스를 선택합니다 .

프린터 정보

ApeosWare Management Suite 에 사용된 프린터 정보의 속성을 설정할 때 이 확인란을 선택하십시오 .

[시작]

이 대화상자를 닫고 속성 설정을 시작합니다 .
속성 설정 중에는 [속성 설정] 대화상자에 진행상황이 표시됩니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

속성 검색 / 속성 설정

속성을 검색하거나 설정 중에는 실행 바에 상황이 표시됩니다 .

실행 바

속성 검색 또는 설정의 진행 상황을 표시합니다 .

[취소]

속성의 검색 또는 설정을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

속성 검색 결과 / 속성 설정 결과

정보를 검색하거나 설정한 결과를 표시합니다 .

“ 가져오지 못한 속성의 세부 정보 ” 또는 “ 설정하지 못한 속성의 세부 정보 ”

검색 또는 설정에 실패한 경우에 표시됩니다 . 속성을 포함한 시트명과 상세 정보가 표시됩니다 .

[확인]

대화상자를 닫습니다 .

논리 프린터> LPR 대기열 (설정)

[논리 프린터] 시트의 [LPR 대기열] 열에서 [LPR 대기열 설정] 열의 링크를 클릭하면 표시됩니다 .
LPR 대기열을 추가 , 변경 또는 삭제합니다 .

보충

위의 "(설정)" 은 대화상자의 제목에 표시되지 않습니다 .
도움말을 구분하기 위하여 기재합니다 .

LPR 대기열

LPR 대기열의 대기열 이름과 문자 세트 목록이 표시됩니다 .
LPR 대기열을 변경 또는 삭제할 경우 선택합니다 .

[추가]

LPR 대기열을 추가할 경우에 클릭합니다 .
[LPR 대기열](추가 / 변경) 대화상자가 표시됩니다 .

[변경]

LPR 대기열을 변경할 경우 LPR 대기열을 선택하고 클릭합니다 .
[LPR 대기열](추가 / 변경) 대화상자가 표시됩니다 .

[삭제]

LPR 대기열을 삭제할 경우 LPR 대기열을 선택하고 클릭합니다 .
LPR 대기열이 삭제됩니다 .

[확인]

설정한 내용을 저장하고 대화상자를 닫습니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

논리 프린터> LPR 대기열 (추가 / 변경)

[LPR 대기열](설정) 대화상자에서 [추가] 또는 [변경] 버튼을 클릭하면 표시됩니다 .
LPR 대기열을 추가 또는 변경합니다 .

보충

위의 "(추가 / 변경)" 은 대화상자의 제목에 표시되지 않습니다 .
도움말을 구분하기 위하여 기재합니다 .

대기열명

대기열명을 입력합니다 .
영숫자 , 하이픈 (-), 언더바 (_) 를 최대 256 자까지 입력할 수 있습니다 .
초기값은 [lp] 입니다 .

문자 세트

드롭다운 목록 상자에서 문자 세트를 선택합니다 .
클라이언트 PC 의 환경이나 인쇄할 데이터의 문자 코드에 맞게 선택하여 주십시오 .
선택할 수 있는 항목은 다음과 같습니다 .
초기값은 [UTF-8(Unicode)] 입니다 .

- Shift JIS/CP932(일본어)
- GBK/CP936(중국어 간체)
- Big5/CP950(중국어 번체)
- EUC-KR/CP949(한국어)
- Windows-1252(영어)
- UTF-8(Unicode)
- EUC-JP-LINUX(일본어)

[확인]

설정한 내용을 저장하고 대화상자를 닫습니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

조작 설명

Data Input Console 의 시작 / 종료

Data Input Console 시작

1. Windows 의 프로그램을 기동하는 메뉴에서 [FUJIFILM ApeosWare Management Suite] > [Data Input Console] 을 차례대로 선택합니다 .
[언어 선택] 대화상자가 표시됩니다 .

보충

Windows 의 [국가 및 언어 옵션] 에서 시스템 로캘이 [영어 (미국)] 으로 설정되어 있는 경우에는 [언어 선택] 대화상자가 표시되지 않습니다 .

2. 언어를 선택하고 [확인] 을 클릭합니다 .
Data Input Console 이 시작됩니다 .

보충

Data Input Console 이 시작되지 않는 경우에는 메시지가 표시됩니다 .
메시지에 따라 처리하여 주십시오 .

Data Input Console 종료

1. [파일] 메뉴에서 [종료] 를 선택합니다 .

설정 데이터 가져오기

CSV 파일에서 불러오기

사용자가 작성한 CSV 파일의 데이터를 Data Input Console 로 가져옵니다 .
다음 조건에 따라 CSV 파일을 작성하여 주십시오 .

- 파일 크기는 4GB 이하여야 합니다 .
- 100,000 행 , 256 열을 넘지 않아야 합니다 .

보충

일반 텍스트의 비밀번호와 같은 정보는 가져오기 할 수 없습니다 .

1. 임의의 시트에서 [가져오기 (CSV)] 버튼을 클릭합니다 .
파일을 선택하는 대화상자가 표시됩니다 .

2. 가져올 CSV 파일을 선택하고 [열기] 를 클릭합니다 .
각 시트에 불러온 데이터가 표시됩니다 .

ApeosWare Management Suite 에서 가져오기

ApeosWare Management Suite 로부터 Data Input Console 에서 설정할 속성을 가져옵니다 .

1. [파일] 메뉴에서 [시스템에서 속성 가져오기] 을 선택합니다 .
[가져올 속성 지정] 대화상자가 표시됩니다 .

2. 속성을 가져오고 싶은 항목에 체크하고 [시작] 을 클릭합니다 .
검색이 시작됩니다 . [속성 가져오기] 대화상자에 진행 상황이 표시됩니다 .
검색이 완료된 경우는 " 속성을 검색하였습니다 " 라고 메시지가 표시됩니다 .
검색하지 못한 속성이 있는 경우에는 [속성값 검색 결과] 대화상자가 표시됩니다 .

3. [확인] 을 클릭합니다 .

데이터 편집

트리 조작

Data Input Console 의 왼쪽 영역에는 설정 가능한 기능이 트리 형식으로 표시됩니다 .
트리에서 항목을 선택하면 선택한 항목에 해당하는 시트가 오른쪽 영역에 표시됩니다 .
시트 상에서 데이터를 입력하거나 편집할 수 있습니다 .
시트 내 항목에 대한 자세한 내용은 ApeosWare Management Suite 의 도움말을 참고하여 주십시오 .

Data Input Console

클릭하면 오른쪽 영역에 [가져오기 개요 설명] 이 표시됩니다 .

- 논리 프린터
클릭하면 오른쪽 영역에 [논리 프린터] 시트가 표시됩니다 .
- 기계 정보
클릭하면 오른쪽 영역에 [기계 정보] 시트가 표시됩니다 .
- 메일박스
클릭하면 오른쪽 영역에 [메일박스] 시트가 표시됩니다 .
- 수신국 정보
클릭하면 오른쪽 영역에 [팩스] 시트가 표시됩니다 .
시트 상단에 있는 탭을 클릭하면 시트가 전환되어 표시됩니다 .
  - [팩스] 탭
  [팩스] 시트가 표시됩니다 .
  - [IP 팩스 (SIP)] 탭
  [IP 팩스 (SIP)] 시트가 표시됩니다 .
  - [인터넷 팩스] 탭
  [인터넷 팩스] 시트가 표시됩니다 .
  - [메일주소] 탭
  [메일주소] 시트가 표시됩니다 .
  - [서버] 탭
  [서버] 시트가 표시됩니다 .

각 시트의 버튼 정보

각 시트에 표시되는 버튼에 대해 설명합니다 .

[논리 프린터] 시트

- [가져오기 (CSV)]
파일을 선택하는 대화상자가 표시되므로 가져오기 할 CSV 파일을 지정합니다 .
- [내보내기 (CSV)]
[내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시되므로 내보내기 할 시트를 지정합니다 .
- [시스템에서 속성 가져오기]
[가져올 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 검색 대상을 지정합니다 .
- [시스템에 속성 설정]
[설정할 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 설정 대상을 지정합니다 .

[기계 정보] 시트

- [가져오기 (CSV)]
  파일을 선택하는 대화상자가 표시되므로 가져오기 할 CSV 파일을 지정합니다 .
- [내보내기 (CSV)]
  [내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시되므로 내보내기 할 시트를 지정합니다 .
- [시스템에서 속성 가져오기]
  [가져올 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 검색 대상을 지정합니다 .
- [시스템에 속성 설정]
  [설정할 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 설정 대상을 지정합니다 .

[메일박스] 시트

- [가져오기 (CSV)]
  파일을 선택하는 대화상자가 표시되므로 가져오기 할 CSV 파일을 지정합니다 .
- [내보내기 (CSV)]
  [내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시되므로 내보내기 할 시트를 지정합니다 .
- [시스템에서 속성 가져오기]
  [가져올 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 검색 대상을 지정합니다 .
- [시스템에 속성 설정]
  [설정할 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 설정 대상을 지정합니다 .

수신국 정보의 각 시트

- [가져오기 (CSV)]
  파일을 선택하는 대화상자가 표시되므로 가져오기 할 CSV 파일을 지정합니다 .
- [내보내기 (CSV)]
  [내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시되므로 내보내기 할 시트를 지정합니다 .
- [시스템에서 속성 가져오기]
  [가져올 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 검색 대상을 지정합니다 .
- [시스템에 속성 설정]
  [설정할 속성 지정] 대화상자가 표시되므로 설정 대상을 지정합니다 .

링크 셀 정보

링크 셀에는 링크 문자가 표시됩니다 . 초기 설정은 < 지정 안 함 > 입니다 .
링크를 클릭하면 항목을 설정하기 위한 대화상자가 표시됩니다 .
대화상자에서 항목을 설정하고 [확인] 을 클릭하면 설정한 내용이 링크 셀에 반영됩니다 .
링크 셀은 [논리 프린터] 트의 [연결할 기계 그룹] 등에 설정됩니다 .

제목 및 데이터 입력부

Data Input Console 의 왼쪽에 있는 트리 항목을 클릭하면 항목에 맞는 시트가 오른쪽에 표시됩니다 .
시트에서 데이터를 입력하기 위한 표 형식의 영역을 데이터 입력부라고 합니다 .
데이터 입력부는 데이터를 입력하기 위한 셀과 제목으로 구성되어 있습니다 .

제목

행의 속성명이 표시됩니다 . 필수 설정 항목인 경우 " 필수 " 가 표시됩니다 .
제목을 클릭하면 해당 열의 셀 데이터가 정렬됩니다 .

셀

셀 데이터는 다음과 같이 편집할 수 있습니다.

- 셀의 복수 선택
- 셀의 복사, 붙여넣기
- 셀 데이터 삭제
- 검색

셀 조작

데이터 입력부의 셀 데이터를 조작합니다.

셀의 복수 선택

1. 선택할 셀 범위의 맨 앞에 있는 셀을 클릭합니다.
2. 선택할 셀 범위에 맞추어 다음과 같이 조작합니다.
   - 직사각형 범위를 선택할 경우에는 선택 범위의 상단 왼쪽 끝의 셀을 클릭하여 하단 오른쪽 끝까지 드래그합니다.
   - 연속된 범위를 선택할 경우에는 <Shift> 키를 누른 상태에서 선택 범위의 마지막 셀을 클릭합니다. 또는 <Shift> +화살표 키를 누릅니다.
   - 연속되지 않은 여러 영역을 선택할 경우에는 <Ctrl> 키를 누른 상태에서 선택한 셀을 클릭합니다.

셀의 복사, 붙여넣기

보충

비밀번호는 복사, 붙여넣기 할 수 없습니다.

1. 복사할 데이터가 있는 셀을 선택합니다.
2. [편집] 메뉴에서 [복사] 를 선택합니다.
3. 복사한 데이터를 붙여넣을 셀을 클릭합니다.
4. [편집] 메뉴에서 [붙여넣기] 를 선택합니다.

셀 데이터 삭제

1. 삭제할 데이터가 있는 셀을 선택합니다.
2. [편집] 메뉴에서 [잘라내기] 또는 [삭제] 를 선택하거나 <Delete> 키를 누릅니다.

검색

데이터 입력부의 데이터를 검색합니다.

보충

비밀번호는 검색할 수 없습니다.

1. [편집] 메뉴에서 [검색] 을 선택합니다.
   [검색] 대화상자가 표시됩니다.
2. 검색할 내용을 입력합니다.
   0~512 자까지 입력할 수 있습니다.
   한글과 영문을 함께 입력할 수 있습니다.

3. 검색 방법을 선택합니다 .
   - 완전 일치 검색
     검색할 내용에 입력한 문자와 완전히 일치하는 문자를 검색합니다 .
   - 일부 포함 검색
     검색할 내용에 입력한 문자가 일부 포함되어 있는 문자를 검색합니다 .

4. [다음 검색] 을 클릭합니다 .
   데이터 입력부의 검색 조건과 일치한 셀로 커서가 이동합됩니다 .
   조건에 맞는 셀이 없는 경우에는 "검색 조건과 일치하는 데이터를 찾을 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

5. 검색이 종료되면 [닫기] 를 클릭합니다 .

정렬

데이터 입력부에서 선택한 열의 데이터를 정렬합니다 .

1. 정렬할 셀의 제목을 클릭합니다 .

보충

- 숫자 셀인 경우에는 행이 오름차순으로 정렬됩니다 .
- 문자가 입력된 셀인 경우에는 행이 숫자 (0~9), 기호 , 영문자 (ABC 순), 한글 (가다나 순) 순으로 정렬됩니다 .
- 셀의 제목을 클릭할 때마다 오름차순 또는 내림차순으로 바뀝니다 .
- 비어있는 셀은 문자가 입력된 셀 밑으로 이동합니다 .
- 비밀번호는 "*(별표)" 로 표시되므로 실제 비밀번호의 내용이 아닌 "*(별표)" 로 정렬됩니다 .

데이터를 반영

설정한 데이터 반영

Data Input Console 에서 설정한 데이터를 ApeosWare Management Suite 에 반영합니다 .

1. [파일] 메뉴에서 [시스템에 속성 설정] 을 선택합니다 .
   [설정할 속성 지정] 대화상자가 표시됩니다 .

2. 속성을 가져오고 싶은 항목에 체크합니다 .

3. [시작] 을 클릭합니다 .
   [속성 설정] 대화상자에 진행 상황이 표시됩니다 .
   속성 설정을 취소하려면 [취소] 를 클릭합니다 .

데이터 삭제 반영하기

Data Input Console에서 선택한 속성 데이터를 ApeosWare Management Suite에서 삭제할 수 있습니다.

1. 삭제하고 싶은 항목이 있는 시트에서 , 대상 열의 [삭제] 에 체크박스를 선택합니다 .

2. [파일] 메뉴에서 [시스템에 속성 설정] 을 선택합니다 .
   [설정할 속성 지정] 대화상자가 표시됩니다 .

3. 속성을 삭제하고 싶은 항목에 체크합니다 .

4. [시작] 을 클릭합니다 .
   [속성 설정] 대화상자에 진행상황이 표시됩니다 .
   속성 설정을 취소하는 경우는 [취소] 를 클릭합니다 .

반영 결과 확인

ApeosWare Management Suite 에 데이터를 반영한 결과를 확인합니다 .

1. " 속성을 설정하였습니다 " 라는 메시지 또는 [속성 설정 결과] 대화상자에서 [확인] 을 클릭하여 대화상자를 닫습니다 .
   정상적으로 속성을 검색하면 " 속성을 설정하였습니다 " 라는 메시지가 표시됩니다 .
   일부 속성을 설정하지 못한 경우에는 [속성 설정 결과] 대화상자에 결과가 표시됩니다 .
2. Data Input Console 에서 데이터 입력부의 가장 왼쪽에 추가된 [결과] 열을 확인합니다 .
   - 공백
     조작이 취소되어 데이터가 반영되지 않았습니다 .
   - 갱신완료
     갱신 데이터가 반영됩니다 .
   - 등록완료
     신규 데이터가 반영됩니다 .
   - 실패
     데이터 반영에 실패하였습니다 .

   보충

   [결과] 는 Data Input Console 을 종료할 때 파기됩니다 .

설정 내용을 내보내기

Data Input Console 에서의 취득 내용을 CSV 파일 형식으로 내보내기 합니다 .

보충

- CSV 파일은 "UTF-8 (With BOM)" 로 출력됩니다 .
- 비밀번호와 같은 정보는 암호화한 후 내보내기 할 수 있습니다 .

1. 임의의 시트에서 [내보내기(CSV)] 버튼을 클릭합니다. 또는 [파일] 메뉴에서 [내보내기(CSV)]를 선택합니다.
   [내보내기 할 시트 지정] 대화상자가 표시됩니다 .
2. 내보내기 할 시트를 지정하고 , [시작] 을 클릭합니다 .
   CSV 파일을 저장할 장소를 지정하는 대화상자가 표시됩니다 .
3. 저장할 장소를 지정하고 , [OK] 를 클릭합니다 .
   Data Input Console 에서의 설정 내용이 내보내기 됩니다 .

로그 설정

동작 로그의 출력 위치와 동작 로그로 출력할 로그의 종류를 설정합니다 .

1. [도구] 메뉴에서 [로그 설정] 을 선택합니다 .
   [로그 설정] 대화상자가 표시됩니다 .
2. 로그에 기록할 오류 종류와 저장 위치를 설정하고 [확인] 을 클릭합니다 .

홈 페이지 표시

ApeosWare Management Suite 또는 FUJIFILM Business Innovation 의 홈 페이지를 표시합니다 .

- ApeosWare Management Suite 홈 페이지 표시
- FUJIFILM Business Innovation 홈 페이지 표시

ApeosWare Management Suite 홈 페이지 표시

ApeosWare Management Suite 의 홈 페이지를 표시합니다 .

1. [도움말] 메뉴에서 [홈 페이지] > [ApeosWare Management Suite] 를 선택합니다 .
   ApeosWare Management Suite 의 홈 페이지가 표시됩니다 .

FUJIFILM Business Innovation 홈 페이지 표시

FUJIFILM Business Innovation 의 홈 페이지가 표시됩니다 .

1. [도움말] 메뉴에서 [홈 페이지] > [FUJIFILM Business Innovation] 를 선택합니다 .
   FUJIFILM Business Innovation 의 홈 페이지가 표시됩니다 .

버전 표시

Data Input Console 의 버전 정보를 표시합니다 .

1. [도움말] 메뉴에서 [버전 정보] 를 선택합니다 .
   [버전 정보] 대화상자가 표시됩니다 .
2. [닫기] 를 클릭합니다 .

백업 , 복원

Data Input Console 의 설정 데이터를 백업하는 경우에는 다음 폴더를 임의 위치에 저장하여 주십시오 .
{ 데이터 저장 장소 폴더 }\Data\Data\AWDIC
복원하는 경우에는 백업한 설정 데이터를 위의 폴더에 덮어쓰기 하여 주십시오 .

보충

{ 데이터 저장 장소 폴더 } 의 초기 설정은 "C:\FUJIFILM\ApeosWare MS" 입니다 .

2 Diagnostics Utility 도움말

Diagnostics Utility 란 ?

Diagnostics Utility 는 문제가 발생했을 때 사내 LAN 환경의 통신 상태를 확인하거나 시스템 정보 및 로그 정보를 수집함으로써 문제 위치를 식별하는 데 도움이 됩니다 .

조작 순서

Diagnostics Utility 를 사용한 오류 진단 순서에 대해 설명합니다 .

1. Diagnostics Utility 를 시작합니다 .
2. 기계 / 서버와의 접속 상황을 확인합니다 .
   오류 위치를 지정할 수 없는 경우에는 순서 3 으로 진행합니다 .
3. Windows/ 로그 정보를 검색합니다 .
4. Diagnostics Utility 를 종료합니다 .

메인 화면 및 대화상자

메인 화면

화면 정보

메인 화면의 구성에 대해 설명합니다 .

[접속 상황 확인] 탭

사내 LAN 환경의 통신 상태를 확인할 때 사용합니다 .
[접속 상황 확인] 탭을 표시합니다 .

[정보 가져오기] 탭

시스템 정보나 로그 정보를 수집할 때 사용합니다 .
[정보 검색] 탭을 표시합니다 .

[로그 설정] 탭

자세한 로그를 기록할 것인지 여부와 기록할 로그 크기의 상한값을 설정할 때 사용합니다 .
[로그 설정] 탭을 표시합니다 .

[버전 정보]

Diagnostics Utility 의 버전 정보를 표시합니다 .

[종료]

Diagnostics Utility 를 종료합니다 .

[접속 상황 확인] 탭

네트워크에 접속된 기계 및 서버와의 접속을 확인하여 통신 상황을 토대로 오류를 진단합니다 .

기계

접속을 확인할 기계를 추가하는 경우에 선택합니다 .

서버

접속을 확인할 서버를 추가하는 경우에 선택합니다 .

IP 주소 또는 호스트명

접속을 확인할 기계 또는 서버의 IP 주소 또는 호스트명을 입력합니다 .
IPv4, IPv6, FQDN(전체 주소 도메인명) 형식으로 입력할 수 있습니다 .

[추가]

[IP 주소 또는 호스트명] 에 입력한 기계 또는 서버를 [확인할 기계 / 서버 목록] 에 추가합니다 .

확인할 기계 / 서버 목록

접속을 확인할 기계 또는 서버가 목록에 표시됩니다 .

[삭제]

[확인할 기계 / 서버 목록] 에서 기계 또는 서버를 삭제합니다 .

[통신 설정]

SNMP 프로토콜을 사용하여 기계와의 접속 상황을 확인할 경우에 클릭합니다 .
[통신 설정] 대화상자를 표시합니다 .

[시작]

기계 또는 서버와의 접속 확인을 시작합니다 .

[저장]

기계 또는 서버와의 접속 확인 결과를 CSV 파일로 생성합니다 .

접속 상황의 세부 정보

기계 또는 서버와의 접속 확인 결과를 목록에 표시합니다 .

[정보 검색] 탭

PC 의 시스템 정보 및 네트워크 정보 , IIS 의 로그 및 ApeosWare Management Suite 소프트웨어의 동작 로그를 검색할 수 있습니다 .

검색한 정보는 ZIP 형식의 파일로 저장됩니다 .

로그 정보 설정

- 로그를 가져올 기간 지정

  로그 정보를 지정한 기간 내에 검색할 것인지 여부를 지정합니다 .

  초기 설정은 체크박스가 선택 해제된 상태입니다 .

  - 시작일

    로그 검색 기간의 시작일을 지정합니다 . [▼] 를 클릭하여 달력을 표시하고 지정할 날짜를 클릭합니다 .

    초기값은 현재 날짜입니다 .

  - 종료일

    로그 검색 기간의 종료일을 지정합니다 . [▼] 를 클릭하여 달력을 표시하고 지정할 날짜를 클릭합니다 .

    초기값은 현재 날짜입니다 .

  보충

  달력 표시에서 연월을 변경하려면 좌우에 있는 [<] 또는 [>] 를 클릭합니다 .

검색 대상 정보 목록

Windows 정보와 동작 로그를 검색할 소프트웨어의 종류를 표시합니다 .

초기값으로 표시되는 대상은 다음과 같습니다 .

- Windows 정보

  체크박스를 선택하면 OS 기본 정보, 네트워크 정보, 이벤트 로그, IIS(Internet Information Services) 로그 및 설치되어 있는 응용 프로그램 이름 등을 검색할 수 있습니다 .

- {ApeosWare Management Suite 와 관련 소프트웨어 이름 } 로그

  ApeosWare Management Suite 등 동작 로그를 검색할 수 있는 소프트웨어 이름을 표시합니다 .

  체크박스를 선택한 소프트웨어의 로그가 검색됩니다 .

- {ApeosWare Management Suite 와 관련 소프트웨어 이름 } 정보

  ApeosWare Management Suite 과 같은 설정 정보를 얻을 수 있는 소프트웨어의 이름을 표시합니다 .

[추가]

검색할 시스템 정보 또는 로그 정보를 선택하고 [검색 대상 정보 목록] 에 추가합니다 .

[모두 선택]

목록에 표시된 시스템 정보 및 로그 정보를 모두 선택합니다 .

[모두 선택해제]

목록에 표시된 시스템 정보 및 로그 정보의 선택을 모두 해제합니다 .

검색 결과

시스템 정보 및 로그 정보의 검색 결과를 목록에 표시합니다 .

[검색 시작]

시스템 정보 및 로그 정보의 검색을 시작합니다 .

[설정]

[로그 설정] 대화상자를 표시합니다 .
검색 정보를 상세 설정하는 경우에 클릭합니다 .

[저장]

시스템 정보 및 로그 정보의 검색 결과를 CSV 파일로 생성합니다 .

검색 결과

[검색 대상 정보 목록] 에서 체크박스를 선택한 대상의 검색 결과가 다음과 같이 표시됩니다 .

- Windows 정보

  [검색 대상 정보 목록] 에서 [Windows 정보] 체크박스를 선택한 경우에 표시됩니다 . 항목은 다음과 같습니다 .

  - OS 정보
    OS 명 , 버전 , 리소스 등의 OS 정보가 "System.csv" 에 입력됩니다 .
  - 네트워크 정보
    컴퓨터명 , TCP/IP 설정 등의 네트워크 정보가 "System.csv" 에 입력됩니다 .
  - 이벤트 로그
    이벤트 로그 정보가 "EventLog" 폴더 내의 "Application.evt"(애플리케이션 로그), "System.evt"(시스템 로그), "Security.evt"(보안 로그) 에 기록됩니다 .
  - IIS 로그
    IIS(Internet Information Services) 의 웹 서비스 로그가 "W3SVC(SiteIndex)" 폴더 내에 기록됩니다 . (SiteIndex) 에는 인덱스 값이 들어가며 각 사이트별로 작성됩니다 .
    IIS(Internet Information Services) 의 웹 서비스 오류 로그가 "HTTPERR" 폴더 내에 기록됩니다 . 로그 파일명은 "ERROR.log" 또는 "ERROR#.log" 입니다 .
  - 프로세스 정보
    실행 중인 프로세스 목록이 "Process.csv" 에 기록됩니다 .
  - 애플리케이션 정보
    설치되어 있는 애플리케이션 목록이 "Application.txt" 에 기록됩니다 .

- 로그 정보

  [검색 대상 정보 목록] 에서 체크박스를 선택한 [{ApeosWare Management Suite 와 관련 소프트웨어 이름 } 로그] 가 표시됩니다 .

- 소프트웨어 정보

  [검색 대상 정보 목록] 에서 체크박스를 선택한 [{ApeosWare Management Suite 와 관련 소프트웨어 이름 } 정보] 가 표시됩니다 .

[로그 설정] 탭

Diagnostics Utility 가 활성화된 시스템에 설치된 ApeosWare Management Suite 에 자세한 로그를 기록할 것인지를 선택합니다 .

또한 ApeosWare Management Suite 에 기록할 로그 크기의 상한값을 설정합니다 .

로그 정보 목록

기록 가능한 로그 정보를 목록에 표시합니다 .
자세한 로그를 기록하려면 체크박스를 선택합니다 .

로그 크기의 상한값 설정

ApeosWare Management Suite 에 기록할 전체 로그의 최대 크기를 지정합니다 .

[적용]

자세한 로그 설정과 전체 로그의 최대 크기를 설정합니다 .

대화상자

통신 설정

통신에 사용할 커뮤니티명과 사용자명을 설정하고 기계와의 접속 상황을 확인합니다 .

보충

기계의 커뮤니티명과 사용자명은 초기값을 변경한 경우에만 입력하면 됩니다 .
변경하지 않은 경우에는 입력할 필요가 없습니다 .

SNMP v1/v2

기계와의 통신에 SNMP v1 또는 v2 프로토콜을 사용하는 경우에 선택합니다 .

- 커뮤니티명

  SNMP v1 또는 v2 프로토콜의 커뮤니티명을 입력합니다 .

  영숫자로 최대 1~32 자까지 입력할 수 있습니다 .

SNMP v3

기계와의 통신에 SNMP v3 프로토콜을 사용하는 경우에 선택합니다 .

- 사용자명

  기계에 액세스할 사용자명을 입력합니다 .

  영숫자로 최대 1~128 자까지 입력할 수 있습니다 .

- 메시지 다이제스트 방식

  SNMP v3 확인용 프로토콜을 [MD5] 와 [SHA-1] 중에서 선택합니다 .

- 인증용 비밀번호

  기계에 액세스할 때의 인증용 비밀번호를 입력합니다 .

  영숫자로 최대 8~32 자까지 입력할 수 있습니다 .

- 본문 암호화 방식

  SNMP v3 암호용 프로토콜을 [DES] 와 [AES-128] 중에서 선택합니다 .

- 암호화용 비밀번호

  암호화용 비밀번호를 입력합니다 .

  영숫자로 최대 8~32 자까지 입력할 수 있습니다 .

[확인]

설정한 내용을 저장하고 원래 페이지로 되돌아갑니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 원래 페이지로 되돌아갑니다 .

[도움말]

본 도움말이 표시됩니다 .

로그 설정

검색할 로그 정보의 형식이나 로그 검색 기간을 설정합니다 .

검색 정보 설정

- 다음 크기로 분할

  로그 정보를 압축 파일로 출력할 때 일정한 크기로 분할할 것인지 여부를 지정합니다 .

  초기 설정은 체크박스가 선택 해제된 상태입니다 .

  - [ ]Mbytes

    분할 파일의 크기를 입력합니다 .

    초기값은 [1]MB 입니다 .

- 비밀번호 설정

  로그 정보의 압축 파일에 비밀번호 설정 여부를 지정합니다 .

  초기 설정은 체크박스가 선택 해제된 상태입니다 .

  - 비밀번호

    압축 파일에 적용할 비밀번호를 입력합니다 .

로그 정보 설정

- 로그의 개인 정보 마스크

  로그에 포함된 개인 정보를 16 진수 해시값으로 대체할 것인지 여부를 지정합니다 .

  초기 설정은 체크박스가 선택 해제된 상태입니다 .

- Open Source Software 로그 가져오기

  OSS(Open Source Software) 로그의 포함 여부를 지정합니다 .

  초기 설정은 선택된 상태입니다 .

[확인]

설정한 내용을 저장하고 원래 페이지로 되돌아갑니다 .

[취소]

설정한 내용을 취소하고 원래 페이지로 되돌아갑니다 .

[도움말]

본 도움말이 표시됩니다 .

버전 정보

Diagnostics Utility 의 버전 정보를 표시합니다 .

[닫기]

대화상자를 닫습니다 .

조작 설명

Diagnostics Utility 시작 / 종료

Diagnostics Utility 시작

설치용 DVD-ROM 에서 시작

제품 패키지에 포함된 설치용 DVD-ROM 에서 Diagnostics Utility 를 시작하는 조작에 대하여 설명합니다 .

1. Administrators 그룹의 사용자로 서버 또는 클라이언트 PC 에 로그온합니다 .
2. 제품 패키지에 포함된 설치용 DVD-ROM 을 서버 또는 클라이언트 PC 의 DVD 드라이브에 넣습니다 .
   설치 메뉴가 자동으로 표시됩니다 . 자동으로 표시되지 않는 경우에는 DVD-ROM 루트 디렉토리의 "Launcher.exe" 를 시작합니다 .
3. 설치 메뉴에서 다음과 같이 조작합니다 .
   (1) [도구 목록] 탭을 선택합니다 .
   (2) [Diagnostics Utility] 를 선택합니다 .
   (3) [시작 / 설치] 를 클릭합니다 .
   [사용자 계정 제어] 대화상자가 표시되면 [허가] 를 클릭합니다 .
   Diagnostics Utility 가 시작되며 [Diagnostics Utility] 창이 표시됩니다 .

Diagnostics Utility 를 복사하여 시작

Diagnostics Utility 를 DVD-ROM 에서 하드 디스크에 복사하여 시작하는 조작에 대해 설명합니다 .

보충

Diagnostics Utility 는 원격 데스크톱에서 사용할 수도 있습니다 .

1. Administrators 그룹의 사용자로 서버 또는 클라이언트 PC 에 로그온합니다 .
2. 제품 패키지에 포함된 설치용 DVD-ROM 을 서버 또는 클라이언트 PC 의 DVD 드라이브에 넣습니다 .
3. 익스플로러에서 DVD-ROM 의 "cm\tools" 폴더를 열고 , 폴더 내의 "dgt" 폴더를 임의 위치에 복사합니다 .
4. "dgt" 폴더를 열고 "ADTUI.exe" 파일을 더블 클릭합니다 .
   [사용자 계정 제어] 대화상자가 표시되면 [허가] 를 클릭합니다 .
   Diagnostics Utility 가 시작되며 [Diagnostics Utility] 창이 표시됩니다 .

Diagnostics Utility 설치 후 시작

이 섹션에서는 Diagnostics Utility 를 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에 설치한 후 시작하는 절차에 대해 설명합니다 .

보충

Diagnostics Utility 는 ApeosWare Management Suite 2 설치 시 함께 설치됩니다 . 자세한 내용은 " 설정 설명서 " 를 참조하십시오 .

1. Administrators 그룹의 사용자로 서버 또는 클라이언트 PC 에 로그온합니다 .
2. Windows 프로그램 시작 메뉴에서 [FUJIFILM ApeosWare Management Suite] > [Diagnostics Utility] 를 차례대로 선택합니다 .
   Diagnostics Utility 가 시작되며 [Diagnostics Utility] 창이 표시됩니다 .

Diagnostics Utility 종료

1. [종료] 를 클릭합니다 .

통신 상황을 토대로 오류 진단

기계 / 서버와의 접속 상황 확인

네트워크에 접속된 기계 및 서버와의 접속을 확인하여 통신 상황을 토대로 오류를 진단합니다 .

1. [접속 상황 확인] 탭을 표시합니다 .
2. 기계를 추가하는 경우에는 [기계], 서버를 추가하는 경우에는 [서버] 를 선택합니다 .
3. 접속을 확인할 기계 또는 서버의 [IP 주소 또는 호스트 이름] 을 입력하고 [추가] 를 클릭합니다 .

   보충

   • IPv4, IPv6, FQDN(전체 주소 도메인명) 형식으로 입력할 수 있습니다 .
   • 영숫자로 최대 1~255 자까지 입력할 수 있습니다 .
4. 순서 2~3 을 반복하여 접속을 확인할 기계 또는 서버를 모두 추가합니다 .

   보충

   추가한 기계 또는 서버를 취소하려면 [확인할 기계 / 서버 목록] 에서 선택하고 [삭제] 를 클릭합니다 .
5. [시작] 을 클릭하여 접속 확인을 시작합니다 .
6. 통신 상황 확인 결과 목록에 표시된 내용을 확인합니다 .

   참고

   • SNMP 프로토콜을 사용하여 기계와의 접속 상황 확인 → " 통신 설정 변경 "
   • 확인 결과 저장 → " 확인 결과를 CSV 파일로 내보내기 "

통신 설정 변경

기계와의 접속 상황을 확인하려면 [통신 설정] 대화상자에서 커뮤니티명이나 사용자명 등을 설정합니다 .

1. [접속 상황 확인] 탭의 [확인할 기계 / 서버 목록] 에서 통신을 설정할 기계를 선택하고 [통신 설정] 을 클릭합니다 .
2. [통신 설정] 대화상자에서 통신 프로토콜을 [SNMP v1/v2] 또는 [SNMP v3] 중에서 선택합니다 .
3. 통신 프로토콜로 SNMP v1 또는 v2를 선택한 경우에는 커뮤니티명을 입력하고, SNMP v3를 선택한 경우에는 사용자 이름 , 메시지 다이제스트 방식 , 인증용 비밀번호 , 본문 암호화 방식 , 암호화용 비밀번호를 입력합니다 .
4. [확인] 을 클릭합니다 .

확인 결과를 CSV 파일로 내보내기

기계 또는 서버와의 접속 확인 결과를 CSV 파일로 생성합니다 .

1. [접속 상황 확인] 탭의 통신 상황 확인 결과 목록에 확인 결과가 표시된 상태에서 [저장] 을 클릭합니다 .
2. [파일 저장] 대화상자에서 저장 위치와 파일명을 지정하고 CSV 파일로 저장합니다 .

Windows/ 로그 정보를 검색하여 오류 진단

Windows/ 로그 정보 검색

클라이언트 PC 의 시스템 정보 , 네트워크 정보 , 오류 로그나 감사 로그 등의 정보를 검색하여 ZIP 형식으로 압축한 파일로 저장합니다 .

1. [정보 검색] 탭을 표시합니다 .
2. [검색 대상 정보 목록] 을 확인하고 검색할 로그 정보를 선택 및 추가합니다 .
   - 검색할 로그 정보는 [검색 대상 정보 목록]에서 체크박스를 선택합니다. 검색하지 않을 로그 정보는 [검색 대상 정보 목록] 에서 체크박스를 선택 해제합니다 .
   - 검색할 로그 정보를 추가하는 경우에는 [추가] 를 클릭하고 로그 파일을 선택합니다 .
3. [검색 시작] 을 클릭합니다 .
4. [저장] 을 클릭합니다 .
5. [파일 저장] 대화상자에서 저장 위치와 파일명을 지정하고 파일로 저장합니다 .

참고

- 검색할 로그 정보에 대한 상세 설정 실행 →" 로그 설정 변경 "
- 검색 결과 저장 →" 검색 정보를 CSV 파일로 내보내기 "

로그 설정 변경

검색할 로그 정보의 형식이나 로그 검색 기간을 설정합니다 .

1. [정보 가져오기] 탭에서 [설정] 을 클릭합니다 .
2. [로그 설정] 대화상자에서 각 항목을 설정합니다 .
3. [확인] 을 클릭합니다 .

검색 정보를 CSV 파일로 내보내기

시스템 정보 및 로그 정보의 검색 결과를 CSV 파일로 생성합니다 .

1. 검색 결과가 표시된 상태에서 [저장] 을 클릭합니다 .
2. [파일 저장] 대화상자에서 저장 위치와 파일명을 지정하고 CSV 파일로 저장합니다 .

기록할 로그 정보 설정

Diagnostics Utility 가 활성화된 시스템에 설치된 ApeosWare Management Suite 에 자세한 로그를 기록할 것인지를 설정합니다 .

또한 기록할 로그 크기의 상한값을 설정합니다 .

보충

자세한 로그를 기록하려면 FUJIFILM Business Innovation 담당자의 지시에 따라 실행합니다 .

1. [로그 설정] 탭을 표시합니다 .
2. [로그 정보 목록] 에서 자세한 로그를 기록할 로그 정보의 체크박스를 선택합니다 .
3. 로그 크기의 상한값을 설정하려면 [로그 크기의 상한값 설정] 체크박스를 선택하고 최대 로그 크기를 지정합니다 .
4. [적용] 을 클릭합니다 .

버전 정보 확인

Diagnostics Utility 의 버전 정보를 확인합니다 .

1. 메인 화면의 [버전 정보] 를 클릭하여 [버전 정보] 대화상자를 표시합니다 .
2. [닫기] 를 클릭합니다 .

로그 일괄 표시

Diagnostics Utility 로 가져온 로그 및 Diagnostics Utility 를 실행 중인 PC 의 로그를 일괄적으로 표시할 수 있습니다 .

- 화면 정보
- 시작

화면 정보

로그 일괄 표시의 화면에 대해 설명합니다 .

메뉴 모음

파일

- 종료
  로그 일괄 표시가 종료됩니다 .

조작

- 가져온 로그 열기
  Diagnostics Utility 로 가져온 로그 파일을 지정합니다 . 폴더를 선택할 수 있습니다 .
- 이 컴퓨터의 로그 열기
  Diagnostics Utility 를 실행 중인 PC 의 로그가 지정됩니다 .

표시

- 자세한 로그 표시

  목록에서 선택한 로그의 세부 정보를 표시합니다 .
- 표시할 열의 추가 및 삭제

  [표시할 열의 추가 및 삭제] 대화 상자를 열고 목록에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다 .
- 도구 모음 표시

  [동작 버튼] 및 [보기 표시줄] 의 표시 여부를 선택합니다 .
- 새로 고침

  목록을 최신 상태로 업데이트합니다 .
- 로그 레벨

  표시할 목록을 [치명적인 오류 레벨], [오류 레벨 이상], [경고 레벨 이상] 중에서 선택합니다 .
- 로그 종류

  시스템 로그와 감사 로그에서 선택한 것을 목록에 표시할 수 있습니다 .

도움말

- Diagnostics Utility 도움말

  이 도움말을 표시합니다 .
- 버전 정보

  Diagnostics Utility 의 버전 정보를 표시합니다 .

목록

선택한 로그는 다음 제목으로 표시됩니다 .

- 로그 레벨
- 발생 일시
- 소프트웨어 이름
- 종류
- 작업 ID
- 본인 호스트 ID

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .
- 구성 요소 ID

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .
- 사용자 ID

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .
- 클라이언트 호스트 ID

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .
- 로그 번호
- 구성 요소 설명
- 하위 구성 요소 설명

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .
- 스택 추적

  이 항목은 초기 상태에서는 표시되지 않습니다. 표시할 경우에는 [표시] > [열의 추가 및 삭제]의 체크박스를 선택하여 주십시오 .

시작

1. {DVD-ROM 드라이브 }: \cm\tools\dgt 를 엽니다 .
2. [ADTLogViewer] 를 더블 클릭합니다 .

3 Popup Messenger 도움말

Popup Messenger 란 ?

Popup Messenger 는 송신한 인쇄 작업의 인쇄 결과 등을 PC 에서 수신하여 표시합니다 . 또한 인쇄 작업의 설정을 변경하거나 사용자와 결제 대상을 변경할 수 있습니다 .

조작 설명

초기 설정의 순서

팝업 통지 수신 환경을 설정하는 순서에 대하여 설명합니다 .
Popup Messenger 를 처음 조작할 때에 조작합니다 .

1. 클라이언트 PC 에 로그온합니다 .
2. 바탕 화면에 있는 Popup Messenger 의 아이콘을 더블 클릭합니다 .
   [Popup Messenger] 대화상자가 표시됩니다 .
3. 필요에 따라 기타 설정을 합니다 .
   [환경 설정] 대화상자에서 임의의 항목을 설정합니다 .

메인 화면

[Popup Messenger] 대화상자

Popup Messenger 를 설정하기 위한 메인 화면입니다 .

[시작]

Popup Messenger 를 시작합니다 .
Popup Messenger 가 이미 실행 중인 경우에는 이 항목을 클릭할 수 없습니다 .

보충

Popup Messenger 가 시작되어도 태스크 트레이에 아이콘이 표시되지 않습니다 .

[정지]

Popup Messenger 를 정지합니다 .
Popup Messenger 가 시작된 경우에만 클릭할 수 있습니다 .

[버전 정보]

[Popup Messenger Version Information] 대화상자를 표시합니다 .

환경 설정

환경 설정 대화상자를 표시합니다 .

[닫기]

[Popup Messenger] 대화상자 을 닫습니다 .

환경 설정 대화상자

환경 설정 파일을 편집하기 위한 항목입니다 .

[사용자 이름]

사용자명을 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1 바이트 영숫자 문자로 1~256 자입니다 .

보충

일단 사용자 이름을 등록하고 나면 제거 후 다시 설치하더라도 등록한 사용자 이름의 정보가 유지됩니다 .

[비밀번호]

비밀번호를 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1 바이트 영숫자 문자로 1~50 자입니다 .

[확인]

설정을 저장하고 대화상자를 닫습니다 .

[취소]

설정을 취소하고 대화상자를 닫습니다 .

[Popup Messenger Version Information] 대화상자

Popup Messenger 의 버전 정보가 표시됩니다 .

[확인]

대화상자를 닫습니다 .

프린터 작업의 설정 화면

[인쇄 세부 정보] 창

프린트 작업을 송신한 후에 표시됩니다 . 프린트 작업 설정을 변경하거나 사용자 및 계정 정보를 설정합니다 .

프린트 규칙에 관한 메시지

프린트 작업에 대하여 관리자가 설정한 프린트 규칙이 적용되어 또한 [인쇄 규칙을 적용 안 함] 옵션이 유효한 경우 메시지가 표시됩니다 .

프린트 규칙의 적용을 해제하여 프린트 작업을 실행할 경우 [인쇄 규칙을 적용 안 함] 체크박스를 선택합니다 .

프린트 작업을 취소할 경우 [취소] 을 클릭합니다 .

보충

프린트 규칙은 관리자가 ApeosWare Management Suite 에서 설정합니다 .

[작업 이름]

프린트 작업의 작업명이 표시됩니다 .

작업명을 변경할 경우에는 아이콘을 클릭하면 표시되는 [작업 이름 변경] 창에서 변경합니다 .

[사용자]

사용자명을 선택합니다 .

사용자명을 변경하려는 경우 아이콘을 클릭하면 표시되는 [비밀번호 입력] 창에서 사용자 인증을 실행하면 프린트할 수 있습니다 .

보충

작업 소유자에 대응하는 사용자명이 기본값으로 표시됩니다 . 또한 기본값 사용자와 관련된 하위 사용자를 선택할 수 있습니다 .

[계정]

계정 및 해당 잔액 또는 한도가 표시됩니다 .

각 사용자의 계정을 사용할 경우 계정명을 선택합니다 .

계정은 프린트 요금을 지불하기 위한 계좌와 같습니다 . 사용자는 여러 계정을 가질 수 있습니다 .

보충

- 사용자와 관련된 계정명이 기본값으로 표시됩니다. 사용자와 관련된 계정이 없는 경우에는 사용자 그룹과 관련된 계정명이 표시됩니다 .
- 주 계정과 관련된 하위 계정이 표시됩니다 . 주 계정은 표시되지 않습니다 .

[글로벌 계정]

각 사용자에 대한 개별 계정이 없는 경우 , 모든 사용자가 공유할 수 있는 계정을 선택합니다 .

작업마다 과금하는 경우에 유용합니다 .

사용하는 계정명이 표시되지 않는 경우 아이콘을 클릭하면 표시되는 [모든 사용자 계정 선택] 창에서 추가할 수 있습니다 .

[글로벌 계정으로 과금]

[글로벌 계정] 에서 [선택 안 함] 이외의 항목을 선택한 경우 체크박스를 선택합니다 .

[나중에 과금]

적절한 계정이 없거나 요금이 부족한 경우 계정을 지정하지 않고 프린트할 수 있습니다 .

이 경우 체크박스를 선택합니다 .

[글로벌 계정 사용 이유]

[나중에 과금] 체크박스를 선택한 경우 이유를 입력해야 합니다 .

입력할 수 있는 문자수는 1~128 자입니다 .

보충

[나중에 과금] 체크박스를 선택한 경우 입력은 필수입니다 .

[작업 요금 (\)]

프린트 요금이 표시됩니다 .

[용지 크기]

프린트할 용지 크기를 설정합니다 .

보충

크기가 다른 원고인 경우 [변경 안 함] 으로 설정합니다 .

[출력 컬러]

컬러모드를 설정합니다 .

보충

프린트 작업의 설정 , 관리자가 설정한 프린트 규칙 , 사용자 프로파일 등에 의하여 선택할 수 있는 항목이 다르거나 설정을 변경할 수 없는 경우가 있습니다 .

[양면]

양면 프린트를 할지 안 할지 및 양면 프린트의 접는 방법을 설정합니다 .

보충

관리자가 설정한 프린트 규칙 , 사용자 프로파일 등에 의하여 설정이 변경할 수 없을 경우가 있습니다 .

[부수]

프린트할 부수를 1~999 페이지 범위에서 설정합니다 .

[인쇄]

창이 닫혀 프린트 작업이 실행됩니다 .

인쇄 규칙이 적용되어 인쇄 작업이 취소된 경우는 표시되지 않습니다 .

[취소]

프린트 작업을 취소합니다 . 확인 화면에서 확인를 클릭하여 창을 닫습니다 .[취소] 를 클릭하면 표시되는 확인 화면에서 [예] 를 클릭하여 창을 닫습니다 .

[작업 이름 변경] 창

작업명을 변경할 수 있습니다 .

[작업 이름]

프린트 작업명을 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1~64 자입니다 .

[확인]

작업명을 저장하여 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 .

[취소]

처리를 취소하여 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 .

[비밀번호 입력] 창

[인쇄 세부 정보] 창에서 사용하는 사용자명이 표시되지 않는 경우에는 일시적으로 프린트를 허가하기 위한 사용자 인증을 실행합니다 .

[사용자 이름]

사용자명을 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1 바이트 영숫자 문자로 1~256 자입니다 .

[비밀번호]

비밀번호를 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1 바이트 영숫자 문자로 1~50 자입니다 .

[인증]

입력한 사용자가 인증되어 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 . 이 경우 사용자와 관련된 계정 정보도 반영됩니다 .

[취소]

처리를 취소하여 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 .

[모든 사용자 계정 선택] 창

여러 사용자가 공유할 수 있는 계정을 검색하여 [인쇄 세부 정보] 창의 [글로벌 계정] 에 추가합니다 .

[검색]

콤보 상자에서 검색 대상을 [상위/하위 계정], [상위 계정], [하위 계정] 중에서 선택한 후 텍스트 상자에 검생할 키워드를 입력합니다 . 입력할 수 있는 문자수는 1~256 자입니다 .

아이콘을 클릭하면 검색 결과 리스트가 표시됩니다 .

보충

[상위 계정] 을 (를) 선택하는 경우에도 하위 계정이 검색 결과로 표시됩니다 .

[계정 선택]

검색된 글로벌 계정의 [하위 계정 이름], [상위 계정], [잔고 (\)] 리스트가 표시됩니다 .

추가할 글로벌 계정을 선택합니다 .

[추가]

선택한 글로벌 계정을 추가하여 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 .

[종료 방법]

처리를 취소하여 [인쇄 세부 정보] 창으로 이동합니다 .

취소 통지 창

ApeosWare Management Suite 처리에서 인쇄 작업이 취소된 경우 표시됩니다.

인쇄 작업이 취소된 이유가 표시됩니다.

보충

- 이 창은 인쇄를 실행한 사용자의 액세스 프로파일에서 팝업 화면에 인쇄 작업 상태를 표시할 수 있도록 설정된 경우에는 표시됩니다.
- 사용자 자신이 인쇄 작업을 취소한 경우나 인쇄 작업의 유효기간이 지나도 취소하지 않은 경우는 통지하지 않습니다.

[작업 이름]

취소된 인쇄 작업의 작업명이 표시됩니다.

작업 작성 일시

인쇄 작업이 작성된 일시가 표시됩니다.

표시 형식은 사용자가 선택한 언어에 의존합니다.

[원인]

인쇄 작업이 취소된 이유가 표시됩니다.

[닫기]

창을 닫습니다.